

Essaim par tapotement : procédure

- 1 Préparer une ruchette avec 6 cadres de cire neuve.
- 2 Mettre un plastique noir si possible d'un mètre de large et 2 m de long au sol qui rejoint l'entrée de la ruchette légèrement surélevée et le fixer à celle-ci à l'aide de punaises.



- 3 Poser une hausse avec un cadre sur deux sur la ruche, taper énergiquement sur le bas de la ruche avec le manche d'un gros tournevis pendant 4 minutes.
- 4 Enlever la hausse et posez-là sur le plastique un côté sur un support (une brique, une pierre ou autre) afin de ne pas écraser les abeilles qui sont sur les bords de la hausse.
- 5 Secouer tous les cadres de la hausse sur le plastique. Les abeilles, à l'aide d'un peu de fumée, vont prendre la direction de la ruchette et bien regarder pour voir passer la reine. Les butineuses retourneront à la souche



- 6 Emmener la ruchette dans un autre lieu et lui poser un nourrisseur avec un sirop 50/50 rempli à deux reprises à plein, cela va permettre à l'essaim de construire les cires en une semaine.
- 7 Neuf jours après, diviser la colonie qui reste en deux en mettant bien dans chacune des ruchettes, autant de nourriture et de cadres avec couvain ainsi que des cellules royales.
- 8 Si le temps le permet, vous vous retrouverez avec trois colonies au lieu d'une seule et la colonie faite par tapotement vous fournira une récolte.